

Mumble

Mumble ist ein Dienst, mit dem anonym kommuniziert werden kann und eine gute Alternative zu Skype und anderen. Es ist ein Programm notwendig, das auf dem (mobilen) Gerät installiert wird. Mumble kann für digitale Treffen jeder Art genutzt werden.

Installation

- (siehe auch [Mumble Wiki](#))
- [Windows](#)
- [Mac](#)
- Linux: Über die Softwareverwaltung oder mit dem Befehl 'sudo apt-get install mumble'
- Android: Plumbe (Google Play Store, F-Droid)

Mumble einrichten

1: Einstellungsassistent

Klicke Dich durch den Audio Einstellungs-Assistenten. Viel muss dazu nicht eingestellt werden. Die meisten Sachen müssten bereits richtig vorkonfiguriert sein.

2: Zertifikat

Sobald das Fenster „Zertifikat-Management“ kommt, das **Zertifikat automatisch erstellen lassen**.

3: Mit Server verbinden


Auf „Server hinzufügen...“ klicken.

Folgende Daten eingeben:

- Label: Zugvögel
- Address: mumble.zugvoegel.org
- Port: 64738
- Username: <deinvorname>.<deinnachname>

Mit „Ja“ bestätigen.

5: Eigene "Räume" einrichten (optional)

FERTIG!  Jetzt kann losgeschrieben und -geredet werden. Einstellungen sind übers Menü machbar. Wer einen eigenen Gesprächsraum einrichten will, muss sich erst über das Menü „registrieren“ und

kann das dann mit Rechtsklick auf die freie Fläche unterhalb von Root und dann auf „Hinzufügen“.
Viel Spaß!

Probleme mit dem Ton

Bei manchen gibt es Probleme mit dem Ton in der Form, dass die anderen Teilnehmer*innen eine*n nicht hören können, oder nur abgehackt. Es sollte unter <Konfiguration> <Einstellungen> <Audioeingabe> bei <Übertragen> der Wert „Kontinuierlich“ eingestellt sein.



Probleme mit der Anmeldung

Eventuell ist eine Anmeldung nicht möglich. Das kann passieren, wenn der *Username* schon vergeben ist. Versuche in dem Fall, einen anderen Username zu verwenden.

From:
<http://wiki.zugvoegel.org/> - **Zugvögel Wiki**

Permanent link:
<http://wiki.zugvoegel.org/doku.php?id=howto:mumble&rev=1522332683>

Last update: **2022/06/19 21:53**

